Linux7, 8, 9 用メールクライアント設定

ホスティングサーバ/レンタルサーバからメールを送受信するには、Outlook を下記のように設 定してください。

※画面写真は outlook 2013 を例にしています。

ご利用のバージョンによっては、表示名に違いがある場合がございます。

1. Outlook を開き、「ファイル」>「情報」>「アカウント設定」>「アカウント設定」を 選択してください。



2. 「アカウント設定」画面が開く為、「新規」ボタンをクリックしてください。



3. 「自分で電子メールや~」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

アカウントの追加		×
自動アカウント セットアップ アカウントを手動で設定する <u>/</u>	♪、または他の種類のサーバーに接続します。	2
〇 電子メール アカウント(<u>A</u>)		
名前());	例; Eiji Yasuda	
甩子メール アドレス(E): [例; eiji@contoso.com	
パスワード(<u>P</u>): パスワードの確認入力(<u>T</u>): [
	インターネットサービスプロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。	
● 自分で電子メールやその他の	サービスを使うための設定をする (手動設定)(<u>M)</u>	
	< 戻る(色) 次へ(N) > キャンセル	

4.「POP または IMAP(P)」を選択し、「次へ」ボタンをクリックしてください。

アカウントの追加	×
サービスの選択	×
○ Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M) Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします	
○ Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A) Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします	
 POP または IMAP(P) POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します 	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャ	ven

5. 以下画面が開きますので、ご利用のメール送受信の形式に併せて必要な情報を入力してく

ださい。

アカウントの追加		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー/	(-の設定を入力してください。	×
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(A): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー (SMTP)(Q): メール サーバー (SMTP)(Q): メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U): パスワード(P): □ パスワ □ メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックスを	セコム太郎 hoge@secom.co.jp POP3 ksdc****sv01.lx.secom-clou ksdc****sv01.lx.secom-clou hoge@secom.co.jp ******* ドを保存する(R) 護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	アカウント設定のテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。 アカウント設定のテスト(I) ② [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S) 新しい Autiook データ ファイル(W) ③ 新しい Outlook データ ファイル(X) ● 知存の Outlook データ ファイル(X) ● 知時なの Outlook データ ファイル(X)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

名前: お客様の名前を入力してください。

- 電子メールアドレス: お客様のメールアドレスを入力してください。
 - アカウントの種類: POP3 をご利用の場合は POP3 を、IMAP をご利用の場合は、 IMAP を選択してください。
 - 受信メールサーバ: お客様のホスティングサーバ FQDN 名を入力してください。 例:ksdc****sv01.lx.secom-cloud.jp
 - 送信メールサーバ: お客様のホスティングサーバ FQDN 名を入力してください。 例:ksdc****sv01.lx.secom-cloud.jp
 - アカウント名: お客様のメールアドレスを入力してください。
 - パスワード: パスワードが分からない場合は、貴社システム管理者様にお問 い合わせ下さい。

アカウントの追加		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー,	(一の設定を入力してください。	×.
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(A): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー(SMTP)(Q): メール サーバーへのログオン情報 アカウント名(U): パスワード(P): ☑ パス □ メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ボックス	セコム太郎 hoge@secom.co.jp POP3 ✓ ksdc****sv01.lx.secom-clou ksdc****sv01.lx.secom-clou hoge@secom.co.jp ******* つードを保存する(E) 護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	アカウント設定のテスト アカウント設定のテスト(I) ② [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S) 新しい Outlook データ ファイル(W) ③ 新しい Outlook データ ファイル(X)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

上記項目を全て入力した後、「詳細設定」を押してください。

- 6. 「送信サーバー」タブをクリックし、下記を設定してください。
 - ・「送信サーバ(SMTP)は認証が必要」をチェック
 - ・「受信メールサーバと同じ設定を使用する」を選択

インターネット	電子メール設)	定	×
全般	送信サーバー	詳細設定	
☑送信U ● 受	ーバー (SMT 信メール サー/	P) は認証が必要(<u>O)</u> (ーと同じ設定を使用する(<u>U</u>)	
〇次	のアカウントとハ	(スワードでログオンする <u>(L)</u>	
\mathcal{P}	カウント名(<u>N</u>):		
15	スワード(<u>P</u>):		
		✓ パスワードを保存する(R)	
]セキュリティで	保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)	
Ox-	-ルを送信する	前に受信メール サーバーにログオンする(1)	
			/

7. 「詳細設定」タブをクリックし、ご利用用途に応じ下記を設定してください。

①POP3 をご利用される場合

下記の通り設定下さい。設定後、「OK」をクリックしてください。

- ・「このサーバはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要」をチェックする。 ※「受信サーバー (POP3)」が自動的に 995 に設定されます。
- 「送信サーバー(SMTP)」のポート番号に「465」を設定する
 ※SMTP は 587 番ポートでも暗号化通信が可能です。
- ・「使用する暗号化接続の種類」を「SSL」に選択

インターネット電子メール設定 ×
全般 送信サーバー 詳細設定
サーバーのポート番号
受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)
☑ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)
送信サーバー (SMTP)(<u>O</u>): 465
使用する暗号化接続の種類(<u>C</u>): SSL マ
サーバーのタイムアウト(I)
短い 長い 1分
$ \nabla $ $ = -\pi - \kappa_{yy} = -20 \Box C - 2 C C C C C C C C C C C C C C C C C$
□ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル

②IMAP をご利用される場合

下記の通り設定下さい。設定後、「OK」をクリックしてください。

- ・受信サーバー(IMAP)のポート番号に「993」を設定する
- ・「使用する暗号化接続の種類」を「SSL」に変更する
- ・送信サーバー(SMTP)のポート番号に「465」を設定する
- ・「使用する暗号化接続の種類」を「SSL」に選択する

インターネット電子メール設定 ×
全般 送信サーバー 詳細設定 サーバーのポート番号
受信サーバー (IMAP)(I): 993 標準設定(D) 使用する暗号化接続の種類(E): SSL マ 送信サーバー (SMTP)(Q): 465 使用する暗号化接続の種類(C): SSL マ
サーバーのタイムアウト(I) 短い 短い 見い 1分 フォルダー ルート フォルダーのパス(E): 送信済みアイテム じ送信済みアイテム ロジェーを保存しない(D) 削除済みアイテム ロアイテムを削除対象としてマークするが、自動的には移動しない(K) 削除対象としてマークするが、自動的には移動しない(K) 削除対象としてマークするれたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消去されたと きに完全に削除されます。 マオンライン中にフォルダーを切り替えたらアイテムを消去する(P)
OK キャンセル

8. アカウントの追加画面に戻る為、「アカウント設定のテスト」をクリックしてください。

現在の設定で送受信のテストが行える為、表示されたテスト結果をご確認下さい。

下記となっていた場合は問題ございません。

受信メールサーバーへのログオン	完了
テスト電子メールの送信	完了

問題が無ければ「閉じる」を押してテスト結果を閉じた後、

「次へ」を押してください。

アカウントの追加		×
POPとIMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー/	-の設定を入力してください。	
ユーザー情報 名前(Y): 電子メール アドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(A): 受信メール サーバー(I): 送信メール サーバー (SMTP)(Q): メールサーバー (SMTP)(Q): メールサーバーへのログオン情報 アカウント名(L): パスワード(P):	セコム大郎 hoge@secom.co.jp POP3 ksdc****sv01.lx.secom-clou ksdc****sv01.lx.secom-clou	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め はす。 アカウント設定のテスト(工) ○ [次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S) 新しい Autlook データファイル(<u>W</u>) ○ 既存の Outlook データファイル(<u>W</u>)
✓ パスワ	ードを保存する(<u>R</u>) 黄されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(<u>Q</u>)	詳細設定(<u>M</u>)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

9. 設定が完了すると以下画面が表示されますので、完了を押してください。

×

アカウントの追加

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

	別のアカウントの追加(A)		
< 戻る(B)	完了		

以上で設定は完了となります。